

## fuss-client - Segnalazione #515

### Richiesta aggiunta parametro a fuss-client per cambio /etc/hostname ed /etc/hosts

06/11/2018 10:09 AM - Paolo Dongilli

<b>Status:</b>	Risolto	<b>Start date:</b>	06/11/2018
<b>Priority:</b>	Alta	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Paolo Dongilli	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>			
<b>Description</b>			
Per risparmiare il tempo necessario a modificare i file			
<code>/etc/hostname</code> <code>/etc/hosts</code>			
prima di lanciare fuss-client, si chiede se possibile di aggiungere un nuovo parametro in fuss-client che permetta di specificare il nome del host e di modificare i suddetti file rendendo effettive le modifiche senza un reboot.			
Vedere se a tal fine è necessario solo			
<code>invoke-rc.d hostname.sh start</code> <code>invoke-rc.d networking force-reload</code> <code>invoke-rc.d network-manager force-reload</code>			
come indicato nel wiki di Debian: <a href="https://wiki.debian.org/HowTo/ChangeHostname">https://wiki.debian.org/HowTo/ChangeHostname</a>			

#### Associated revisions

##### Revision 37542b18 - 06/15/2018 11:42 AM - Elena Grandi

Add -H option to set the hostname of the current machine. refs: #515

##### Revision 8853b35f - 06/15/2018 12:07 PM - Elena Grandi

Update /etc/hosts with the current hostname. refs: #515

#### History

##### #1 - 06/18/2018 02:56 PM - Elena Grandi

- Status changed from Nuovo to Commenti

- Assignee changed from Simone Piccardi to Paolo Dongilli

Implementato il parametro -H <nuovo hostname> che cambia l'hostname prima di configurare il sistema. È nella versione 9.0.2 di fuss-client, appena uploadata.

Non è necessario riavviare il sistema, la modifica è subito attiva (e ovviamente può essere usato quando si invoca fuss-client -a, non serve lanciarlo due volte).

##### #2 - 06/19/2018 05:48 PM - Paolo Dongilli

- Status changed from Commenti to Risolto

L'ho appena collaudato e funziona. Grazie.